

Ako nainštalovať a používať **FELCO aplikáciu**





Stiahnutie aplikácie.

1- Získate na:



2- Hľadajte :



Alebo zoskenujte prístup k aplikácii

Tento postup môže vyžadovať aplikáciu pre čítanie QR kódov



App Store



Google Play

Požiadavky :



iOS 11.0 or higher




Android 5.0 or higher

Vytvorte Váš účet.


Pri prvom pripojení

1- Kliknite na “Haven’t an account yet” :



2 – Vyplňte potrebné polia:

Polia so znakom “*” je nutné vyplniť. Zaškrtnite pole „Term of use and the privacy policy“.






Vytvorte Váš účet. Pri prvom pripojení

3- Overte Váš účet pomocou e-mailu:


Obdržíte aktivačný e-mail, ktorý potvrdíte.

Pokiaľ ste e-mail neobdržali, skontrolujte zložku SPAM.



4- Potvrďte Váš účet:


V obdržanom e-maili kliknite na odkaz “CONFIRM MY ACCOUNT” :



5- Identifikácia :

Vypíšte Váš e-mail a prihlasovací kód.


Zaškrtnite pole "Terms and service" a tiež "Privacy policy".



The screenshot shows the FELCO login interface. At the top is the FELCO logo. Below it are two input fields: the first contains 'communication@felco.com' and the second contains a masked password '*****'. To the right of the password field is a circular icon with a pencil. Below the input fields are two checkboxes, both of which are checked. The first checkbox is accompanied by the text 'I have read and I accept the terms of service of the FELCO application.' and a link 'See terms of service'. The second checkbox is accompanied by the text 'I have read and I accept the privacy policy regarding the processing of the personal data by FELCO application.' and a link 'See privacy policy'. Below these checkboxes is a red 'LOGIN' button. At the bottom, there are two links: 'Haven't an account yet?' and 'Forgot password?'. A hand icon with a pointing finger is overlaid on the left side, pointing towards the checkboxes.

6- Prihlásenie do aplikácie:

Kliknite na "LOGIN" pre prístup do aplikácie.



This screenshot is identical to the one above, showing the FELCO login form. However, a hand icon with a pointing finger is overlaid on the left side, pointing directly at the red 'LOGIN' button.

Detaily aplikácie:

Moje zariadenie

Informácie o Vašom zariadení.

Info

Informácie o verzii aplikácie

Účet

Informácie o Vašom účte

CELKOVÝ počet strihov

Počítané od prvého použitia

Počet strihov

Od posledného resetu

Počet strihov po prevezení servise

Počet strihov

Pred odporúčaným servisom

Čiastočné otváranie

Konfigurácia čiastočného otvárania strihacej hlavy - 50, 60, 70% a OFF

Nájdite Vášho distribútora


Nájdite najbližšieho predajcu

Connected - Disconnected

Informácia, či ste s aplikáciou k nožniciam pripojení alebo odpojení

Stav nabitia batérie

Indikátor stavu nabitia batérie – 4 kontrolky



Doba používania v hh:mm

Od posledného resetu

Štatistiky strihov v %

Získate prehľad o náročnosti realizovaného strihu

Režim púzdro

Vypnite alebo aktivujte režim púzdro

Pripojenie

Pripojte sa s aplikáciou k nástroju

Pripojte svoj prístroj.

1- kliknite na ikonu pre pripojenie nožníc:






2- Prečítajte si postup:

Akonáhle si text prečítate, posuňte sa nižšie a kliknite na “OK, THANKS”



i Uistite sa, že máte aktívny Bluetooth® a lokalizáciu :

Aby ste pripojili aplikáciu k nožniciam, je potrebné mať oboje aktívne.



4- Zapnite Bluetooth® na nožniciach :

I/ zapnite spínač nožníc do polohy ON.


II/ prepnite rýchlo 3x striedavo po sebe spínač nožníc z polohy ON do polohy OFF.

III/ vráťte spínač do polohy ON (teraz je Bluetooth u nožníc aktívny)



5- Pripojte nástroj:


Vyberte v aplikácii zobrazený nástroj a kliknite na "CONNECT". Teraz ste nožnice s aplikáciou prepojili.



Prepojte Váš prístroj s Vaším účtom.


1- Zaregistrujte Vaše zariadenie:

Kliknite na "YES" v informačnom poli



2- Pomenujte Vaše nožnice:

a kliknite na "REGISTER"



Nastavte Vaše nožnice.


1- Zmena režimu polovičného roztvorenia :

Kliknite na pravú/ľavú   šípku pre zmenu hodnoty.




2- Vypnúť / Zapnúť režim púzdro:

Kliknite na prepínač  a možnosť režimu zapnete/vypnete




Zabudli ste prihlasovacie heslo?

Na prihlasovacej stránke kliknite na "Forgot password"
Následujte inštrukcie.



Odpojenie nožníc od aplikácie?

Na hlavnej stránke kliknite na ikonu pripojenia "UNLINK"
Vaše nožnice sú teraz odpojené od aplikácie.



Nedá sa najst' zariadenie?





1- Skontrolujte, či máte zapnuté Bluetooth a lokalizáciu (GPS).



2- Pokiaľ je stále nemožné nožnice najst' overte, či má vo Vašom telefóne povolená aplikácia FELCO prístup k Bluetooth.

Prejdite do nastavení telefónu → FELCO → Bluetooth ON






FAQ

Žiadne okno s registráciou nožníc?


1- kliknite na ikonu “moje zariadenie”



2- kliknite na ikonu “+”

3- Vypĺňte povinné pole a kliknite na “Save”

Vaše zariadenie je teraz zaregistrované



Tool already registered ? (Zariadenie je teraz zaregistrované?)

Pokiaľ po registrácii obdržíte túto správu “Oops...This tool seems to be already registered.” – „Vaše zariadenie sa zdá byť zaregistrované“

Možnosť 1 – Vaše zariadenie už bolo priradené k inému účtu. Na tomto účte musí byť deaktivované.

→ Prosíme, kontaktujte Vášho predajcu pre ďalší postup.

Možnosť 2 – Zariadenie musí byť tiež registrované v systéme u Vášho predajcu.

→ Prosíme kontaktujte Vášho predajcu, aby zariadenie zaregistroval.

